


Anmerkungen/Extras ein- und ausblenden




1 Anmerkungen

Oft kommt es vor, daß man dem Empfänger eines Bildes eine unübersehbare Nachricht über dessen Verwendung oder Weiterbearbeitung senden möchte. Eine beigefügte Textdatei wird oft nicht gelesen, in die Dateieinformati- onen schaut man auch nur, wenn man dort etwas erwartet. Die in Photoshop 6 eingeführten „Anmerkungen“ – optional auch als abhörbare Audio-Nachrichten – bestehen aus einem kleinen Zettel-Icon auf dem Bild, das nach Anklicken ein Textfeld beliebige aufziehbarer Größe öffnet. (Der vorgesehene Schriftgrad allerdings ist winzig ist bereitet Anwendern, die auf eine Brille angewiesen sind, unnötige Probleme.) Die Anmerkungs- zettel werden beim Druck natürlich ignoriert; sie können verschoben oder auch gelöscht werden.



2 Extras

Weitere nicht-druckende Elemente aus Photoshop sind Raster, Pfade, Hilfslinien, Auswahlbegrenzungen und Slices. Für sie gab es früher jeweils einzelne Tastatur- oder Menübefehle zum Ein- oder Ausblenden. Das hat zwar gewisse Vorzüge, aber man muß sich diese Kürzel nicht nur alle merken, sondern sie auch nacheinander drücken. So erscheint die Alternative sinnvoll und zeitspar- end, diese Elemente wahlweise separat über das Menü einblenden zu können oder sie als „Extras“ zusammenzu- fassen, die durch einen einzigen Tastaturbefehl gesteuert werden. Das Einstellfeld dafür erreichen Sie im Menü „Ansicht“ unter „Einblenden“, von wo aus „Extra-Optio- nen einblenden“ geöffnet und eingerichtet werden kann.



3 Ausblenden

Der bis Version 5.5 vertraute Tastaturbefehl Strg-/Befehls- taste-H gilt zwar weiterhin, wurde aber hinsichtlich seiner Funktionalität erweitert: Er bezieht sich jetzt auf die Sichtbarkeit sämtlicher Extra-Elemente: Auswahlkan- ten, Zielpfad, Anmerkungen, Raster, Hilfslinien und Slices. In Abbildung 2 sind alle diese Elemente sichtbar und – mit Ausnahme der Slices – unter „Extras“ aktiviert. Hier nun wurden lediglich „Anmerkungen“ sowie „Hilfs- linien“ angeklickt; die Folge ist, daß bei Betätigung der Tastatur-Kombination zum Ausblenden der Extras Pfade, Raster und Auswahlkanten weiterhin sichtbar bleiben. Wollen Sie einzelne davon sehen und andere nicht, stellen Sie ihre Sichtbarkeit über das Menü ein.